

Environmental Geology

الجيولوجيا البيئية

ج 216

المحاضرة الاولى

المقدمة

- تعد الارض Earth من الكواكب الفريدة في المجموعة الشمسية Solar system بامتلاكها بيئه سمحت للحياة ان تنمو وتطور على مدى مليارات السنين من بكتيريا وحيدة الخلية الى حيوانات متعددة ونباتات معقدة.
- هنالك عاملان حاسمان قادا الى تطور الغلاف الحيوي المتنوع وهما:
 1. بعد الارض عن الشمس يولد درجات حرارة سطحية في مدى بحيث يمكن للمياه ان تتوارد في كل من الحالة الصلبة والسائلة والغازية.
 2. ان كوكبنا كان قادرآ على الاحتفاظ بغلافة الجوي الذي سمح في المقابل للمياه أن تنتقل بين الحالات الثلاثة في نمط دوري.

ما هو علم الجيولوجيا؟ What is Geology?

- هو العلم الذي يهتم بدراسة الارض الصلبة وأغافتها ، من حيث تكوينها والعوامل المؤثرة فيها وتاريخ نشوئها، ودراسة موادها المكونة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الداخلية والخارجية .
- يهتم علم الجيولوجي بدراسة الصخور التي تشكل سطح الأرض والداخلية منها، والعمليات الطبيعية التي أدت إلى تشكيل سطح الأرض . وتشمل هذه العمليات تكتونية الصفائح (أي الانجراف القاري) ، والزلزال ، والبراكين ، والانهيارات الأرضية ، والتعرية ، وغيرها من العمليات المتعلقة بحركة سطح الأرض أو داخلها.
- يدرس الجيولوجيين كيفية تشكيل المعادن والعمليات التي تركز تلك المعادن ولهذا السبب تقوم شركات التعدين باستخدام الجيولوجيين للبحث عن الرواسب المعدنية القيمة. وبنفس القدر من الاهمية هي قدرة الجيولوجيين على تحديد رواسب النفط والغاز والفحm وهي بمثابة المصدر الرئيس للطاقة بالنسبة للبشر. كما ويوفر الجيولوجي معرفة قيمة حول كيفية تقليل المخاطر من العمليات الأرضية مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية والزلزال والانفجارات البركانية.



جسر تدمر
اثناء زلزال
2008 في
الصين

انزلاق ارضي عام
2001 في السلفادور

ما هو علم الجيولوجيا؟ What is Geology?

- لقد جرت العادة على تقسيم الجيولوجيا الى فرعين رئيين هما الجيولوجيا الطبيعية والجيولوجيا التاريخية.
- تتضمن الجيولوجيا الطبيعية Physical Geology دراسة الارض الصلبة والعمليات التي شكلت وحورت الارض.
- في حين تفسر الجيولوجيا التاريخية historical geology ماضي الارض من خلال كشف المعلومات المحتجز في الصخور
- الاداة الجيولوجية الاكثر اهمية في كلا الفرعين هي الصخور والمعروفة بسجل الصخر الجيولوجي geological rock record.
- يحتوي هذا السجل على وفرة من المعلومات حول تطور اشكال الحياة الى نهوض السلسل الجبلية والتغيرات في المناخ ومستوى سطح البحر.

• **البيئة** - هي مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجية التي لها تأثير على حياة الكائنات، وتنقسم إلى قسمين كبيرين مختلفين وهما **البيئة الحيوية والبيئة الطبيعية**

علم البيئة **Ecology** ، دراسة علاقة الكائنات الحية المختلفة كل حسب بيئته المحيطة ومدى تفاعلها معها


- **Organism** الكائن الحي Living thing
- **Habitat** المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي The place where an organism lives
- **Population** العدد الإجمالي لنوع واحد من الكائنات الحية التي تعيش في أي موطن واحد The total number of one type of organism living in any one habitat
- **Community** المجتمع المجموعات المختلفة سواء من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في موطن معين The different populations of plants, animals and micro-organisms found in a particular habitat
- **Ecosystem** – النظام البيئي - وحدة بيولوجية طبيعية تتكون من أجزاء حية وغير حية A natural biological unit which is madeup of living and non-living parts

ما هو علم الجيولوجيا البيئية؟ What is Environmental Geology?

جيولوجيا البيئة - دراسة التفاعلات بين العمليات الجيولوجية والبيئة السطحية والقريبة من السطح ، لا سيما عندما تتأثر هذه التفاعلات أو تؤثر على الكائنات الحية. والذي من خلاله نستخدم المعرفة والمبادئ الجيولوجية في توجيه المشاكل التي تنشأ من التفاعل بين البشر والبيئة الجيولوجية وهو فرع من الجيولوجيا التطبيقية وتحديدا استخدام المعلومات الجيولوجية في حل المشاكل المتعلقة باستخدام الأرض وتقليل التردي البيئي ويتضمن:

1. دراسة المواد الأرضية كالمعادن والصخور والترب لتحديد كيفية تكونها واستخدامها الممكن كمصدر او موقع طمر للفضلات وتأثيرها على صحة البشر.
2. دراسة مصادر المخاطر الطبيعية كالفيضانات والانزلاقات الأرضية والزلزال والنشاطات البركانية لتقليل الخسائر في الارواح والمتلكات.
3. دراسة الارض لتعيين موقع كخطيط استخدام الارض وتحليل التأثير البيئي.
4. دراسة المياه الجوفية والسطحية لتقدير مخاطر تلوثها والمخاطر المرتبطة معها.
5. دراسة العمليات الجيولوجية كترسب الرواسب على قاع المحيط وتكون الجبال وحركة المياه على سطح الأرض لتقدير التغير المحلي والإقليمي والعالمي.

ما هو علم الجيولوجيا البيئية What is Environmental Geology?



التلوث Pollution هو نوع من مصادر الخطر بسبب انه يوثر بشكل مباشر على صحة الانسان والانظمة البيئية التي تعتمد عليها. على الرغم من ان التلوث ممكن ان يحدث بشكل طبيعي الا ان الفعاليات البشرية هي السبب الاكثر شيوعا. على سبيل المثال الزئبق الفلزي الذي يدور خلال الغلاف الجوي اثناء تحرره بوساطة تكسر طبيعي لانواع معينة من المعادن. يميل الزئبق للتراكم في الاراضي الرطبة نتيجة لظروف الحموضة والاوكسجين المنخفض ثم يتحرر دوريأً الى الغلاف الجوي نتيجة الحرائق التي تكتسح الاراضي الرطبة التي جفت.

منذ الثورة الصناعية اطلق البشر الزئبق الى البيئة باسلوب مشابه من خلال حرق كميات هائلة من الفحم والذي يحتوي بشكل طبيعي على معادن حاملة للزئبق وبالتالي فان كميته هي الان اعلى بكثير من المستويات الطبيعية. المشكلة هي ان الزئبق يشكل اواصر مع ذرات الكاربون مكونا مركبات سامة جدا قابلة للحركة خلال سلسلة الغذاء ومن ثم الى البشر.

المشكلة الاكثر خطورة هي انبعاثات غازات الدفيئة (ثاني اوكسيد الكاربون) نتيجة حرق الوقود الاحفورى والذي يساهم في مشكلة الاحتباس الحراري. رغم ان غازات الدفيئة هي طبيعية وساعدت على تنظيم نظام المناخ الارضي لملايين السنين الان حجم الغازات التي يجري اطلاقه الى الغلاف الجوي من قبل البشر كبيرة الامر الذي قد يؤدي الى تعطل كامل النظام البيئي للارض.

رغم ان بعض الموارد المعدنية تعتبر غير متتجدة مثل الحجر الجيري الرمل والحصى الان انها متوفرة جدا ومخزونها لا ينضب. على العكس هناك معادن اخرى لها تطبيقات حاسمة ومحددة جدا ولكن مخزونها محدود جدا والتي تعد ذات اهمية استراتجية، كمعادن الكروم والكوبالت والتي هي مطلوبة لانتاج المحركات النفاذة عالية الفعالية للطائرات العسكرية.

ان النفط الخام مهم بشكل خاص بسبب انه المصدر الاول لوقود المركبات وايضا كمادة خام لصناعة البلاستيك والكيميائيات الزراعية وواحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه البشرية هو احلال مخزون النفط المتناقص مع مصدر بديل للطاقة.

المفاهيم الرئيسية للجيولوجيا البيئية

Fundamental Concepts of Environmental Geology


- تعتمد الجيولوجيا البيئية على عدة مبادئ هامة ومن هذه المبادئ:
- الأرض فريدة من نوعها.
- الأرض هي نظام مغلق.
- المواد والطاقة تميل إلى التدوير من خزان (نظام) إلى آخر.
- يؤثر التركيب الفيزيائي والتركيب الكيميائي للأرض على حياتنا بعدة طرق مختلفة.
- العمليات الجيولوجية والفعاليات البشرية تؤثر على البيئة بمستويات زمنية مختلفة.
- عمليات المخاطر الجيولوجية الطبيعية تحدث بصورة مستمرة دائمًا.
- الموارد الأرضية محددة الوجود.

المفاهيم الرئيسية للجيولوجيا البيئية


Fundamental Concepts of Environmental Geology

1- النمو السكاني Human Population rate

أن المشكلة البيئية رقم واحد هي زيادة النمو السكاني. طوال التاريخ كان عدد البشر قليل. مع قدوم الزراعة والصرف الصحي والطب الحديث وخصوصاً مصادر الطاقة الرخيصة مثل النفط، ازداد عدد البشر إلى الحد الذي أصبح فيه مشكلة. أن الاكتضاظ السكاني أصبح مشكلة في بعض مناطق العالم لعدة مئات من السنين على الأقل. ولكن يبدو أنها مشكلة عالمية الآن. من عام 1830 إلى عام 1930 تضاعف عدد سكان العالم من 1 إلى 2 مليار إنسان. بحلول 1970 تضاعف تقريرياً عدد سكان العالم مرة ثانية. وبحلول عام 2000 كان هناك 6 مليار إنسان على الأرض تدعى المشكلة أحياناً بالقذلة السكانية.



النحو السكاني Human Population rate



النمو السكاني Human Population rate

يصنف العلماء معدلات النمو إما خطية linear أو غير خطية non-linear يعني ان مخططاتها سوف ترسم إما خط مستقيم او كمنحني. النمو الخطي يمكن تعريفه بان الكمية المضافة على فترات زمنية متعاقبة تبقى نفسها. بمعنى اخر اذا اضيفت 10 الى مجموع الشهر عندئذ تضاف 10 اخرى الشهر القادم وهلم جراً. عندما نرسم مجموع النمو مقابل الزمن فالنتيجة هي خط مستقيم مع منحني ثابت. اما في حالة النمو غير الخطي او الاسي exponential فان الكمية المضافة على فترات متعاقبة تبقى تتزايد تدريجياً. اذا اضيفت 10 الى مجموع شهر تضاف 15 في الشهر القادم و 25 في الشهر الذي بعده هذا يعتبر نمو اسي و عند رسم المخطط نلاحظ ان المنحني يزداد مع الزمن.

ما هي السرعة التي يتضاعف بها السكان
هناك قاعدة عامة هي ان الزمن المضاعف D هو تقريبا مساوي لـ 70 مقسوما على معدل النمو G

$$D = \frac{70}{G}$$

الاستدامة Sustainability

الاستدامة هي التنمية التي تضمن ان الاجيال المستقبلية سوف تمتلك وصول متساوي الى الموارد التي تقدمها الارض. كما انها تشير الى انواع التنمية القابلة للتطبيق اقتصادياً ولا تسبب ضرراً بالغاً بالبيئة.

ان الاستدامة تكون ممكناً فيما يتعلق باستخدام الموارد المتتجدة مثل الهواء والمياه اما الموارد غير المتتجدة مثل الوقود الاحفوري والمعادن تكون ممكناً من خلال:

1. تعزيز توافرها من خلال الحفظ واعادة التدوير
2. بدلاً من التركيز على استنفاد مورد معين غير متجدد يتم التركيز على كيفية استخدام هذه الموارد المعدنية وتطوير بدائل لهذه الاستخدامات.

هل نحن في أزمة بيئية؟ Are we in an environmental crisis


هل نحن في أزمة بيئية؟ Are we in an environmental crisis

إن المطالب على الموارد المتناقصة عبر النمو السكاني والانتاج المتزايد لفضلات البشر انتج ما يشار اليه عالمياً بالازمة البيئية Environmental Crisis. نشئت هذه الازمة نتيجة للاكتضاظ السكاني والتمدن والصناعة. ان الاستخدام السريع للموارد لا يزال يتسبب في مشاكل بيئية على مقياس عالمي بما في ذلك:

1. إن ازالة الغابات وتعريمة التربة المرافقية وتلوث المياه والهواء يحدث على عدة قارات
2. بينما يحدث تعدين للموارد مثل الفلزات والفحم والبترول تنتج مشاكل بيئية مختلفة.
3. تنمية كل من مصادر المياه السطحية والجوفية يؤدي الى خسارة وتضرر العديد من البيئات على مقياس عالمي.

الارض كنظام Earth as a System

- إن فهم أنظمة الارض وتغيراتها هو امر حاسم لحل المشاكل البيئية.
- ان اي نظام System هو اي جزء محدد من الكون نختاره للدراسة، على سبيل المثال كوكب، بركان، حوض، محيط او نهر.
- تحتوي معظم الانظمة على مكونات متعددة تتنظم بشكل متبادل لتعمل ككل حيث ان اي تغيرات في مكون واحد يسبب تغيرات في المكونات الاخرى.
- ان مكونات نظامنا الارضي هي المياه والصخور والغلاف الجوي والحياة. تلك المكونات تتنظم بشكل متبادل مما يساعد على تشغيل الارض باكملها.



تقييم التغيير Change Evaluation

- من خلال تقييم معدلات التغيير او المدخلات والمخرجات لنظام ما، يمكننا استخلاص معدل زمن الاقامة او التواجد Average Residence Time لمواد معينة مثل اي مورد.
- ان معدل زمن الاقامة Residence Time هو قياس الزمن الذي يستغرقه إجمالي المخزون او تجهيز المادة التي سيتم تدويرها خلال اي نظام.
- لحساب معدل زمن الاقامة T (بافتراض حجم ثابت للنظام ومعدل ثابت للنقل)، نأخذ الحجم الكلي المخزون S ونقسمه على معدل سرعة النقل F خلال النظام.


$$T = \frac{S}{F}$$

تقييم التغيير Change Evaluation

- على سبيل المثال، اذا كان هناك خزان (حوض نهر) يستوعب 100 مليون متر مكعب من المياه وكل من معدل المدخلات من الانهار الداخلة الى الخزان ومعدل المخرجات من قناة تصريف السد هي 1 متر مكعب/ثانية. عندئذ معدل زمان الاقامة لاي متر مكعب من الخزان هي 100 مليون ثانية او حوالي 3.2 سنة.

$$T = \frac{S}{F} = \frac{100 \times 10^6 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3/\text{s}}$$

$$T = 100 \times 10^6 \text{ s} = 3.2 \text{ years}$$



تقييم التغيير Change Evaluation

من الممكن حساب زمن الاقامة لمورد معين ومن ثم تطبيق المعلومات المساعدة في فهم وحل المشاكل البيئية. على سبيل المثال فان معدل زمن الاقامة للمياه في الانهار هي حوالي اسبو عين مقارنة مع الاف السنين لبعض المياه الجوفية. وبالتالي في استراتيجية معالجة حدوث تلوث النفط المنسكب في نهر سوف يكون مختلفاً كثيراً عن إزالة نفط يطفوا على مياه جوفية ناتجة عن تكسر أنابيب نقل النفط تحت الأرض. ان النفط في النهر يسهل الوصول اليه نسبياً وبشكل واضح المعالم مشكلة قصيرة الامد، في حين تلوث المياه الجوفية مشكلة أكثر صعوبة بسبب تحرك المياه الجوفية ببطء ولها معدل زمن اقامة طويلاً. يصعب معالجة المياه الجوفية لأنها قد تستغرق من عدة سنوات الى مئات السنين للسيطرة على تلوث المياه الجوفية.

الوحدة البيئية Environmental Unity

ينص مبدأ الوحدة البيئية على ان تأثير عنصر واحد معين على البيئة يسبب تأثيرات أخرى في سلسلة من التأثيرات هو مبدأ مهم في تنبؤ التغيرات في نظام الارض. على سبيل المثال، اذا بنينا سد في نهر سوف تحدث عدد من التغيرات.

ان الرواسب التي تنتقل اسفل النهر باتجاه المحيط قبل إنشاء السد سوف يحتجز في الخزان وبالتالي ستحرم الشواطئ من رواسب النهر. ونتيجة ذلك الحرمان قد يكون تعريه شاطئية متزايدة. ايضا قد يؤثر نقصان الرواسب على الشاطئ على الحيوانات الشاطئية مثل السرطان الرملي والبطلانيوس التي تستخدم الرمل، وهذا فان بناء السد سيؤدي الى سلسلة من التأثيرات التي ستغير البيئة الشاطئية وما يعيش هناك. كما ان بناء السد سيغير من هيدرولوجية النهر وسيعيق هجرة السمك الى اعلى النهر.

علم أنظمة الأرض Earth System Science

- هو دراسة كامل الكوكب كنظام بلغة مكوناته. هذا العلم يسأل كيف ارتبطت مكونات النظام مثل الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الحيوي والغلاف الصخري وكيف تكونت وتطورت وتم المحافظة عليها. كيف تعمل تلك المكونات وكيف ستستمر لتطور على مدى فترات تتراوح من عشر سنوات إلى مئة سنة وأطول.
- من المهم أن نفهم ونكون قادرين على التنبؤ بتأثيرات التغير في مكون على المكونات الأخرى.
- يتمثل التحدي في معرفة التنبؤ بالتغييرات المحتملة لتكون مهمة للمجتمع ومن ثم لتطوير استراتيجيات إدارة لتنقيل الآثار البيئية الضارة. على سبيل المثال ان دراسة كيمياء الغلاف الجوي تشير الى ان غلافنا الجوي قد تغير على مدى الاف السنين ازدياد الغازات الاثاريه مثل ثاني اوكسيد الكاربون بنسبة 100% منذ 1850. ان كلورفلوركاربون (Chlorofluorocarbons) المستخدم كغاز تبريد والمتحرر على السطح يهاجر الى طبقة الستراتوسفير حيث تتفاعل مع الطاقة الالئية من الشمس مسببه تدمير طبقة الاوزون التي تحمي الارض من الاشعة فوق البنفسجية المؤذية.

المخاطر الطبيعية التي تنتج كوارث عظمى تدعى النكبات

في وقت مبكر من تاريخ البشر كان نضالنا مع العمليات الطبيعية هي على الالغب خبرة يوم بيوم. كانت اعدادنا قليلة وغير مترکزة لذا لم تكن الخسائر الناجمة عن العمليات الارضية الخطرة كبيرة. مع تعلم البشر على انتاج والمحافظة على توفير الامدادات الغذائية وتزايد اعداد السكان واصبحوا اكثر ترکزاً موقعيًا. ان ترکز السكان والموارد زاد ايضاً من تأثير الكوارث الطبيعية وقد استمر هذا الاتجاه بحيث ان كثير من الناس اليوم يعيشون في مناطق عرضة للتلف من قبل العمليات الارضية الخطرة او تكون عرضة للتأثير الضار لهذه العمليات في المناطق المجاورة على سبيل المثال:

1. زيادة السكان أجبرت اكثراً الناس ان يعيشوا في مناطق خطرة كالسهول الفيضية والمنحدرات الحادة (حيث الانزلالات الارضية اكثراً احتمالاً) وقرب البراكين.
2. تحولات استخدام الاراضي المتضمنة التمدن وازالة الغابات تزيد من خطر الجريان السطحي للمياه والفيضان وقد تضعف المنحدرات جاعلة الانزلالات الارضية اكثراً احتمالاً.
3. حرق كميات هائلة من النفط والغاز والفحم زادت من تركيز ثاني اوكسيد الكاربون في الغلاف الجوي مما ساهم في تدفئة الغلاف الجوي والمحيطات نتيجة لذلك طاقة اكثراً تغذي الى الاعاصير لم يزدد عدد الاعاصير فحسب بل شدة وحجم العواصف ايضاً.

دراسة المخاطر البيئية

Studying of Environmental

أي خطر طبيعي هو تهديد من حادثة تقع طبيعياً لها تأثير سلبي على البشر. هذا التأثير السلبي هو ما ندعوه كارثة طبيعية. إن المخاطر الطبيعية والكوارث الناتجة عنها هي نتيجة لعمليات تحدث طبيعياً والتي عملت خلال كل تاريخ الأرض. إن معظم العمليات الخطرة هي عمليات جيولوجية ومن بينها:

الفيضانات والجفاف Floods and Drought

الزلزال Earthquakes

الانفجارات البركانية Volcanic eruptions

تسونامي Tsunami

الانزلاقات الأرضية Landslides

الانحساف Subsidence

الاعاصير الاستوائية Hurricanes

الاعاصير القمعية Tornadoes


اصطدام الكويكبات Asteroids Impact

Lecture 2

Earth Structure and Composition

Earth Structure and Composition


Layers, Rocks, Minerals and the Rock Cycle



The Layers of the Earth



The Earth is an oblate spheroid – the Solid Earth.

- It is composed of a number of **different layers** as determined by deep drilling and seismic evidence.




The Four Basic Layers

- The **crust** is the layer that you live on, and it is the most widely studied and understood.
- The **mantle** is much hotter, has the largest mass, and several layers (uppermost/rigid mantle, asthenosphere, lower mantle).
- The **outer core and inner core** are even hotter with pressures so great you would be squeezed into a ball smaller than a marble if you were able to go to the center of the Earth!




A More Detailed View of Earth's Structure




The Crust

The Earth's **Crust** is like the skin of an apple. It is very thin in comparison to the other three layers.

The crust is only about 3 - 5 miles thick under the oceans (**oceanic crust**) and about 25 miles thick under the continents (**continental crust**).



The Crust



The **crust** is composed of two different rocks.

The **continental crust** is mostly **granite**.

The **oceanic crust** is **basalt**.

Basalt is much denser than granite. Because of this the less dense continents ride on the denser oceanic plates.


The Mantle

The **Mantle** is the largest layer of the Earth (1800 miles thick – 2/3 of earth's mass), it is hot (5100 - 3300° F), and the source of most **magma** → **(lava)**

The uppermost part of the mantle is rigid, and together with the crust, forms the **Lithosphere**


The middle part of the **upper mantle** is composed of very hot dense rock that flows like asphalt, and it is called – **asthenosphere**

The lower mantle is hot and dense.




The Lithosphere

The crust and the uppermost layer of the mantle together make up a zone of rigid, brittle rock called the **Lithosphere**.




The Lithospheric Plates




The **crust** of the Earth (which is part of the lithosphere) is broken into many pieces called **lithospheric/crustal plates**. The plates "float" on the soft, semi-rigid or plastic **asthenosphere**.

The Asthenosphere

The **asthenosphere** is the semi-rigid part of the **upper mantle** that flows like hot asphalt under a heavy weight.



Convection Currents



The asthenosphere "flows" because of convection currents.


Convection currents are caused by the very hot material at the deepest part of the mantle rising, then cooling and sinking again – repeating this cycle over and over.

When the convection currents flow in the **asthenosphere** they also move the lithospheric/crustal plates.

- The core of the Earth has a radius of 2100 miles and contains 1/3 of Earth's mass.
- It is like a ball of very hot metals, with estimated temperatures of 12,400°F at the center, and 8,600°F at the outer limits.

The Outer Core


The **outer core** (1400 miles thick) is so hot that metals in it are in liquid state. It is composed of mainly melted **nickel and iron** → Earth's **magnetic sphere** is largely related to this outer core



The Inner Core

The **inner core** of the Earth, about 700 miles thick, has temperatures and pressures so great that the metals are squeezed together and are not able to move about like a liquid, but are forced to vibrate in place like a **solid**.

Core to Crust




Earth Structure: Established Relationships


- **Density of materials** (rocks, minerals) greatest in the center (core), and decreases towards the surface
- **Gravitational force** strongest at the center, decreasing towards the surface
- **Temperature** also decreases from center to the periphery
- **Pressure** decreases from center to periphery as well
- **Layers** in earth's internal structure are differentiated by composition, density, temperature and other characteristics
- Earth's interior is an immense **reservoir of minerals** and **geothermal energy**

Questions

1. What are the different layers in [Earth's Structure](#) that are indicated on this diagram?
2. Which layers together constitute the Lithosphere?
3. Which layer is characterized by convection currents?
4. What layers are solid? Which ones are liquid and/or plastic?
5. **Have we ever seen part of the Mantle? Explain.**



Detailed View of Earth's Structure



Earth Structure
(Not to Scale)

الدورات الحيوية الجيو-كيميائية - geochemical Cycles

Lecture 3

المعدن والعنصر

العنصر element : مثل الاوكسجين

المعدن mineral : مركب كيميائي له تركيب بلوري خاص يوجد في الطبيعة وليس للانسان شأن في تكوينه

المعادن تقسم الى : فلزات metals والى لافلزات non- metals المعادن العنصرية Native Elements واشهرها الذهب والفضة والنحاس والماس والجرافيت

• يتبع النظام البيئي دورات تدويرية، كالدورة الكيماوية الحيوية، حيث تأخذ الكائنات الحية موادها الغذائية لتعيش وتنمو ثم تعيدها للبيئة بعد موتها وتحللها.

المعروف ان قشرة الأرض تحوي كافة عناصر الجدول الدوري الطبيعية، وتتفاوت نسبة وجود هذه العناصر في الطبيعة، فمنها الشائع، ومنها النادر. والعناصر التالية هي الأكثر شيوعاً، وتشكل أكثر من 99 % من مكونات صخور قشرة الأرض:

- الأوكسجين،
- السيليكون،
- الألمنيوم،
- الحديد،
- المغنيسيوم،
- الكالسيوم،
- الصوديوم
- والبوتاسيوم.
- غير ان العناصر الرئيسية في النظام البيئي الحيوي هي:

الأوكسجين
الكاربون
النيتروجين
الهيدروجين
الفوسفور
الكبريت.

وتدخل هذه العناصر في تكوين المادة الحية (الكتلة الحية) في الكائنات على شكل مركبات كيميائية مختلفة، مثل الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات، وغيرها

وبما ان هذه المواد الكيميائية تنتقل من الاغلاف الحيوية الى الغلاف الصخري، وبالعكس، فان الباحثين يشيرون لها بالدورات الحيوية الأرضية الكيميائية (الدورات البيوجيوكيميائية Biogeochemical Cycles

- ولكل مركب او عنصر كيميائي دورته الخاصة به. كما ان هنالك مدخلات وصفات مشتركة بين جميع الدورات.
- في كل دورة هنالك أجزاء منها تسمى **مستودعات Reservoirs** حيث يتم إحتجاز العناصر فيها لفترة طويلة من الزمن، وبالمقابل هنالك أيضاً **خزانات Pools** تحجز فيها العناصر لفترة قصيرة من الزمن. والفترة الزمنية التي يستغرقها المركب او العنصر في المستودعات او الخزانات تسمى **فترة المكوث Residence Time**
- فالمحيطات على سبيل المثال مستودعات للماء، بينما تمثل الغيوم خزانات. كذلك بالنسبة للمجتمعات الحيوية، فان الأنواع الحية فيها تمثل خزانات.
- ومعظم الطاقة اللازمة للانتقال المركبات او العناصر من مستودع او خزان لآخر تزودها الشمس او تأتي من جوف الأرض.

• سنركز هنا على دراسة دورات الماء والكاربون والنيتروجين والفسفور والكبريت لأهميتها في التعرف على حالة النظام البيئي من حيث غناه أو فقره بهذا العنصر أو ذالك، ويمكن من خلالها رصد مستويات التلوث أو المستويات غير المرغوب بها في النظام البيئي.

دورة الماء

دورة الكاربون

دورة النيتروجين

دورة الفسفور

دورة الكبريت

Water cycle دورة المياه

- تمثل دورة المياه في الطبيعة نظاما هائلا تحركه الطاقة الشمسية ويعمل فيه الغلاف الجوي جسرا بين المحيطات والقارات .

دورة المياه تشمل


- تبخير Evaporation
- تكتيف Condensation
- هطول Precipitation
- نتح Transpiration
- جريان سطحي Runoff
- الرشح Infiltration

دورة الماء water cycle

- يعتبر الماء عنصر هام للحياة على سطح الأرض، فالنبات والحيوان والإنسان يعتمدون عليه اعتماداً كبيراً للاستمرار في الحياة. والماء أما أن يكون على صورة بخار في الهواء أو ماء سائل في الأنهر والبحيرات والبحار والمحيطات أو متجمد على هيئة جليد في القطبين. وتقدر كمية الماء الموجودة في المحيطات بحوالي 97% من كمية الماء على سطح الأرض ويتبخّر منها حوالي 875 كم³ يومياً ويُعاد 775 كم³ على هيئة أمطار. أما الباقي فيبقى على صورة بخار متطاير في الهواء، هذه بالإضافة إلى 160 كم³ من الماء تتبخر يومياً من اليابسة نفسها والتي تستقبل الآلاف من الكميات المكعبة على هيئة أمطار. وتتوزع هذه الكمية على اليابسة والأنهر والبحار والمحيطات، وتكون المياه الجوفية.


- تستهلك النباتات والحيوانات والإنسان الماء الذي ما يلبث أن يعود أما على هيئة بخار كما هو الحال في عملية النتح وأبخرة المصانع، أو سائل كما في المياه العادمة المنزلية الصناعية.
- وتعتمد كل هذه العمليات اعتماداً مباشراً على عناصر الطقس المختلفة من حرارة وضغط جوي ورياح وجريانات المياه السطحية وتسربها إلى التربة، أو وصولها إلى الأنهر والبحار والمحيطات . وتجدر الإشارة هنا إلى أن المياه العذبة لا تزيد نسبتها على سطح الأرض عن 3% فقط من مجمل كمية الماء الموجودة وأن 98% من هذه المياه العذبة موجودة على صورة جليد في القطبين. وبعبارة بسيطة يمكن وصف دوره المياه بالمعادلة التالية
- تبخر + نتح \rightleftharpoons تكافف + تساقط

- إن دورة المياه في الطبيعة تحركها الطاقة الشمسية. فمياه المحيطات بصورة رئيسية وماء القارات بصورة فرعية يتخران باستمرار في الغلاف الجوي.
- وتعمل الرياح على نقل الهواء الحامل لبخار الماء إلى مسافات بعيدة وإلى ارتفاعات شاهقة، حيث تبدأ عمليات معقدة في تكوين الغيوم إذ يتكاثف بخار الماء محمول في الهواء على ذرات الغبار الدقيقة الصغيرة وتلتتصق إليها وترتبط الذرات مع بعضها البعض تتشكل الغيوم وتتلاقل ويحدث الهطول المطري.
- والماء الساقط على سطح المحيط ينهي بذلك دورته، أما الماء الساقط على اليابسة فأمامه رحلة طويلة إلى المحيط . انظر الشكل الآتي :



الشكل 1.3: دورة المياه في الطبيعة

Hydrologic Cycle



دورة الكاربون

carbon cycle


الكاربون عنصر الحياة، فهو يعتبر اللبنه الأساسية في بناء المركبات العضوية التي تتكون منها الخلايا، وبالتالي الكائنات الحية. ومن ثم فهو عنصر رئيسي في تركيب الكائنات الحية، ولكنه ثانوي في تركيب قشرة الأرض الصخرية،

- يوجد الكربون على شكل صلب في الطبقات الصخرية مثل الحجر الجيري والدولومايت والصخور الهيدروكارbone.
- يبلغ تركيزه 0.032% ، ويعد بعض الباحثين دوره الكاربون دوره للأوكسجين والهيدروجين والكاربون بسبب إرتباط العناصر جميعها في دورة واحدة. غير ان الأوكسجين يكاد يكون موجوداً في جميع دورات العناصر الأخرى.


• تبدأ دورة الكarbon في الطبيعة بعملية التمثيل الضوئي **Photosynthesis** وهي التي تحرك الكarbon في الطبيعة، ولو توقفت لتوقف وجود هذا العنصر في الإشکال الأخرى الحاملة له. وفي هذه العملية يأخذ النبات غاز ثاني أوكسيد الكarbon من الجو، والضوء من أشعة الشمس، والماء من التربة، ليصنع منها الكاربوهيدرات في مجموعة من المعادلات. هذا الغاز يسیر بدوره مغلقة، يستهلك في خلالها من قبل عدد من الكائنات، وفي بعض التفاعلات، ثم ما يلبث أن يعود إلى الغلاف الجوي. المعروف أنه يذوب في مياه البحار والمحيطات وقد يعود من هذه المياه إلى الجو. وهو يخرج مع غازات البراكين، ومن حرق الغابات الاستوائية.

- فاحتراق الوقود والغابات،
- وعملية التنفس عند الإنسان،
- وحرق البترول والفحم،
- وتحلل المواد العضوية حيث تتغذى الأحياء المستهلكة على المواد العضوية وينطلق CO_2 إلى الجو ،
- تساهم عمليات التجوية بالصخور الكلسية العضوية Organic limestone والدولومايت Dolomite وتكوين المادة العضوية بعوادة قسم من الكربون المثبت إلى الغلاف الغازي بالإضافة إلى الغازات المنبعثة من البراكين .

- كلها تحرر غاز ثاني أكسيد الكARBون، الذي ما يلبث أن يعود من خلال الأمطار الحمضية أو بامتصاصه من قبل المسطحات المائية
- حيث يتحد مع بخار الماء فيكون روابسب الجير التي تترسب في أعماق البحار والمحيطات. كذلك فإن نسبة كبيرة من الكARBون تتحول إلى مكامن وخامات كالفحم والبترول في جوف الأرض، ثم ما يلبث أن يعود للاستخدام بعد أن يخرجه الإنسان. هذا بالإضافة إلى كمية الكARBون التي تخزن بهيئة الصخور الكلسية.
- يشكل غاز ثاني أكسيد الكARBون حوالي 0.03% من الغلاف الجوي، وبزيادة كميته عن هذه النسبة تحدث عدة مشكلات بيئية وصحية قد تمس حياء الكائنات الحية
- تؤدي الأنشطة البشرية إلى أحداث تغييرات في دورة الكARBون ومن هذه الأنشطة حرق الوقود وحرق الغابات بنسبة 14 مليار طن / سنة.
لاحظ الشكل الآتي:




الشكل 2.3: دورة الكربون في الطبيعة



February 1959 – February 2015


Atmospheric CO₂

February CO₂ | Year Over Year | Mauna Loa Observatory



دورة النيتروجين

- تحتاج جميع الكائنات الحية الى عنصر النيتروجين، الذي يدخل في تركيب الأحماض الأمينية، والبروتينات، والمادة الوراثية Deoxyribonucleic Acid (DNA)
- ومع ان غاز النيتروجين N₂ يشكل 78% من الغلاف الجوي، إلا ان النواتج والكائنات الأخرى في النظم البيئية الطبيعية لا تستطيع إستخلاصه مباشرة من الغلاف الجوي والإستفادة منه. غير أن بوسعها القيام بذلك إذا تحول عنصر النيتروجين من الحالة الغازية الخامدة الى أيونات الأمونيوم NH₄⁺ أو النيтрат NO₃⁻ وتسمى هذه العملية تثبيت النيتروجين Nitrogen Fixation التي يمكن ان تتم بطرق: التثبيت الحيوي، والتثبيت الجوي، والتثبيت الصناعي .



الشكل 3.3: دورة النيتروجين في الطبيعة

طرق تثبيت النيتروجين

اولاً: التثبيت الحيوي Biological Fixation

تعيش بكتيريا تثبيت النيتروجين (Rhizobium) في عقيدات على جذور البقوليات و تستطيع البكتيريا هذه تحويل غاز النيتروجين الجوي الى ايون NH_4^+ الامونيوم

ثم تقوم انواع اخرى من البكتيريا بتحويل الامونيوم الى ايونات النيترات NO_3^- وذلك باتحاد الامونيا مع الاوكسجين . وفي النهاية تقوم بكتيريا اخرى بتحويل النيترات الى نترات NO_3^- والنترات هي المادة التي تستطيع النباتات امتصاصها بجذورها واستعمالها في بناء مركباتها العضوية النيتروجينية .

تساهم هذه المركبات في تركيب الأحماض الأمينية التي تدخل في بناء البروتينات

ثانياً: التثبيت الجوي Atmospheric Fixation

يمكن للطاقة الكامنة في البرق والصواعق ان تقوم بتحويل غاز النيتروجين من الجو الى ثاني اكسيد النيتروجين NO_2 فنترات NO_3 وبذلك يصل النيتروجين الى سطح الارض والتربة مع الامطار ويصبح في متناول النباتات للاستفادة منه الكمية قليلة اذا ما قورنت بطريقة التثبيت الحيوى

ثالثاً: التثبيت الصناعي Industrial Fixation

يتم هذا النوع من التثبيت في مصانع الاسمدة الكيميائية، حيث تنتج صناعياً مركبات الامونيوم او النترات او غيره .


قد تكون الاسمدة:


- نيتروجينية فقط
- نيتروجينية فوسفاتية
- نيتروجينية فوسفاتية بوتاسية
- التلوث الناتج عن مياه البذل
- التثبيت الصناعي القسري اي غير المرغوب به (المطر الحمضي)

• وبعد عملية التثبيت تتمكن النباتات من الاستفادة منه وإستعماله في بناء جزيئات البروتين النباتي .

و هذه التحولات يمكن أن تكون ناتجة عن البرق أو النشاطات البركانية أو عن البكتيريا الموجودة في التربة والتي تقوم بتحويل النيتروجين إلى نitrates ومن ثم تحول إلى أحماض أمينية وبروتينات .

• هذا وتعتبر فضلات الكائنات الحية وتحلتها مصدراً مهماً للنيتروجين، حيث تقوم البكتيريا بتحويلها إلى نيتريت NO_2 ثم إلى نitrates NO_3 ، وبعد ذلك إما يتم امتصاصها عن طريق الجذور أو تحول إلى غاز النيتروجين N_2 الذي يعود إلى الجو . انظر للشكل الآتي :





دورة الفسفور Phosphorus Cycle

- تختلف دورة الفوسفور عن دورات العناصر الماء والكربون والأكسجين والنيتروجين في كون الغلاف الجوي ليس أحد خزاناته. إنه يوجد في القشرة الأرضية عنصر على شكل فوسفات،




معدن الأباتيت (Apatite)


- حيث تتحدد 4 ذرات من الأوكسجين مع ذرة واحدة من الفوسفور مشكلة أيون الوفسفات، الذي يتحدد بدوره مع أيون موجب، كأيون الكالسيوم، مكوناً معدن الأباتيت (فوسفات الكالسيوم) والموجود في كثير من صخور القشرة الأرضية النارية منها والرسوبية.

- وعندما تتجوّى الصخور الحاوية على الفوسفات ينتقل أيون الفوسفات إلى الماء ومن ثم إلى النباتات (المنتجات) عبر التربة وبعد ذلك إلى الكائنات الحية (المستهلكات)، حيث يصبح مكوناً رئيسياً من مكونات أغشية الخلايا و DNA و RNA و ATP ثلاثي فوسفات الأدينوسين.

- ومع موت النباتات والحيوانات يعود الفوسفات إلى الماء والتربة

- يدخل الفوسفور في تركيب العظام والأسنان. وفي تركيب الأسمدة، بالإضافة إلى تحلل النباتات والحيوانات الميتة، يتم إيصاله للترابة ومن ثم إلى النباتات. ويوجد الفسفور بكمية كبيرة في فضلات الكائنات الحية، التي تستخدم فيما بعد كسماد للمزروعات.
- وأصبح الفسفور يدخل في تركيب مساحيق الغسيل مما أدى إلى ارتفاع نسبته في المياه العادمة، وبالتالي إلى حدوث تلوث في الأنهر والبحار والمياه الجوفية، مما دفع العلماء إلى البحث عن طرق لإزالة مركبات الفسفور من المياه العادمة.
- وتلعب العوامل الجوية كالأمطار والرياح دوراً مهماً في إيصاله للأنهر والبحار، حيث تمتصه النباتات البحرية ومن ثم يصل إلى الطيور التي تعيش على هذه النباتات. وترسب الكميات التي تصل إلى البحار والمحيطات في قيعانها لتشكل مصدراً مخزناً من مصادر الفسفور





دورة الكبريت Sulfur cycle

- يدخل الكبريت في تركيب المواد العضوية الحيوانية والنباتية. لذا يعد من العناصر الأساسية اللازمة لحياة الكائنات الحية.
- وتبدأ دورة الكبريت بخروجه من بعض أنواع الصخور التي تحتويه، مثل صخور الجبس $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ، وخام الكبريت الحر Native Sulfur خلال عملية التجوية الكيميائية.
- وينتقل الكبريت على شكل كبريتات ذائبة SO_4^{2-} مع المياه السطحية أو الجوفية الجارية، حيث يصل الجزء الأكبر منه لمياه البحار والمحيطات. وجزء أقل يصل إلى التربة.
- وينتهي المطاف بالكبريتات الذائبة في البحار والمحيطات إلى ترسيبها على شكل رسوبيات تتحول مع الزمن الطويل إلى صخور، مثل صخور الجبس والأنهيدريت. وبذلك تغلق دورة الكبريت على هذا الوجه.


- أما الكبريت الذي يصل إلى التربة، فيمكن للنباتات أن تمتصه على شكل كبريتات ذائبة، حيث يدخل الكبريت في تركيب موادها العضوية، وخاصة البروتينات النباتية.
- ويمكن أن ينتقل هذا الكبريت إلى الكائنات الحية المستهلكة له برتبها المختلفة خلال السلسلة الغذائية.
- وبعد موت المستهلكات والنباتات تقوم المخللات بتحليل المواد العضوية المحتوية على الكبريت إما هوائياً أو لا هوائياً.
- وتكون النتيجة في كلتا الحالتين عودة الكبريت إلى التربة لتعود فتمتصه نباتات أخرى،
- أو ينتقل خلال غسيل التربة بواسطة مياه الأمطار الراسحة خلالها إلى المياه السطحية الجارية أو المياه الجوية.
- وهذه بدورها تصل في النهاية إلى البحار والمحيطات لتترسب بعد ذلك وتكون الرسوبيات، ومن ثم الصخور الرسوبيّة المحتوية على الكبريت خلال الزمن الجيولوجي.


- وتمتاز دورة الكبريت عن دورة الفوسفور ب تكون طور غازي للكبريت لا تجد مثله في دورة الفوسفور. إذ يمكن ان يصل الكبريت الى الغلاف الجوي على هيئة عدة أنواع من الغازات،
- ومنها: ثاني أوكسيد الكبريت SO_2
- وكبريتيد الهيدروجين. H_2S .
- وينتج غاز ثاني أوكسيد الكبريت بشكل رئيسي من حرق الوقود الأحفوري المحتوي أصلاً على الكبريت بإحدى أشكاله، مثل معدن البايريت FeS_2 او المواد العضوية المحتوية على الكبريت الموجودة في الفحم الحجري.
- وعادة يتفاعل الغاز المذكور مع الماء ليكون حامض الكبريتيك H_2SO_4 الذي يسهم في تكوين المطر الحامضي Acid Rain والذي يهطل على سطح الأرض ويسبب العديد من المشكلات البيئية.

• وأيضاً يمكن ان ينتج غاز ثاني أوكسيد الكبريت من أكسدة الكبريت من مركباته بفعل بكتيريا الكبريت *Thiobacillus* ذاتية التغذية الكيميائية.

• أما مصدر غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يصل الى الغلاف الجوي فهو التحلل اللاهوائي للمركبات العضوية المحتوية على الكبريت . وغاز كبريتيد الهيدروجين واحد من ملوثات الجو وهو غاز سام وله رائحة كريهة.

• قد يصل غاز ثاني أوكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين الى الغلاف الجوي عن طريق البراكين





الشكل 5.3: دورة الكبريت في الطبيعة

Lecture four

Minerals & Rocks

تعريف المعادن والصخور

• المعادن والصخور مواد الأرض الأولية التي تحمل تاريخها معها. تاريخ تكونها والظروف الفيزيائية والكيميائية التي صاحبت هذا التكون.

المعدن هو أي مادة طبيعية وغير عضوية له خصائص فيزيائية وكيميائية ثابتة.

ت تكون **الصخور** من مجموعة من المعادن او من معدن واحد .

الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمعادن هي التي تحدد الخصائص العامة للصخور المكونة لها.

يتكون كل معدن من عنصر طبيعي واحد أو عدة عناصر . تترتب هذه العناصر (سواء مفردة أو مركبات) بشكل هندسي منتظم يعرف بالبلورات.

- الغالبية العظمى من المعادن توجد في القشرة الأرضية في حالة متبلورة crystalline ويوجد عدد قليل منها في حالة كتالية غير متبلورة Amorphous
- في الحالة الاولى نجد جزيئات وذرات العناصر مرتبة بنظام خاص ومحدد يتباين من معدن الى اخر
- بينما ينعدم وجود الترتيب المنظم للجزيئات و الذرات في الحالة الثانية
- الاختلاف في التركيب الذري الداخلي للأجسام البلورية وغير البلورية يؤدي الى التباين في خصائصها الطبيعية كدرجة توصيلها للحرارة والصلابة وغيرها من الخواص الفيزيائية .

الخواص الطبيعية للمعادن:

A- الخواص البصرية :

1. اللون color: ثابتة اللون – متغيرة اللون

يختلف لون المعدن حينما يكون في شكل جسم صلب عن لونه عندما يكون مسحوق . يعتمد اللون على التركيب الكيميائي الاصلي وعلى نظام الايونات والذرات في البلورة وعلى ما يحتويه من شوائب كيميائية قد تغير من لونه وان كانت لا تؤثر في خصائصه الاخرى

2. المخدش Streak: لون مسحوق المعدن ويعتبر اللون الحقيقي للمعدن مثل عليه معدن البايرايت لونه اصفر ذهبي الا ان مخدشه اسود مخضر

3. الشفافية Transparency : تتوقف شفافية المعدن على مقدراته على تمرير اشعة الضوء من خلاله، وتصنف المعادن حسب شفافيتها :

المعادن الشفافة : كالبلور الصخري وهو انقى انواع الكوارتز،

معدن شبه شفافة: تسمح بنفاذ جزء من الضوء مثل معدن الكالسدوني والجبس والاووال .

معدن معتمة : غير شفافة في حالتها الكتالية ولكنها تسمح بنفاذ الضوء خلال شريحة رقيقة منها كالفلدسبار وأغلب معدن الكاربونات.

4 البريق Luster : قدرة المعدن على عكس الأشعة الضوئية الساقطة عليه وتنقسم المعادن الى مجموعتين :
بريق فلزي: عندما ينعكس الضوء على سطوح هذه المعادن فإنها تبدو بالبريق العادي للفلز كالذهب والفضة والكريبيات

اما المجموعة الثانية فهي اكبر من الاولى

البريق اللافلزي: ويمكن تصنيف بريق المعادن فيها الى :

- **بريق ماسي** ذات اكبر معامل انكسار للضوء فيها ذات بريق شديد باهر بعض المعادن الشفافة تتصف بها.
- **بريق زجاجي :** يمثل بريق سطح الزجاج مثل (الكوارتز) والكالسيت والهالايت.
- **بريق لؤلؤي:** مثل معدن المايكا و(التالك).
- **بريق حريري:** تتميز المعادن ذات النسيج الليفي كمعدن (الاسبستوس، الجبس الليفي).
- **بريق دهني:** حيث يبدو المعدن مغطى بطبقة من الدهن كعنصر الكبريت
- **بريق ترابي او مطفي :** وهي صفة للمعادن التي لا تعكس الضوء كالبوكسايت.

B- الخواص التماسكية:

- **الصلابة:** هي المقاومة التي يبديها المعدن لتأثير العوامل الميكانيكية كالناكل او التحطيم او الخدش . ويمكن تعين صلابة المعدن باستخدام مقياس **مو هو للصلابة**:
- تالك(1)، جبس(2)، كالسيت(3)، فلورايت(4)، آباتيت(5)، اورثوكلايز(6)، كوارتز(7)، تو باز(8)، كورندم(9)، الماس(10).
- **الانفصام (التشقق):** قابلية المعدن للانفصام عند مستويات منتظمة(مستويات الانفصام) و متوازية عند طرقها طرقا خفيفا، و تقسم الى انفصام واضح في اتجاه او اكثرا، و انفصام غير واضح.

المكسر: شكل سطح المعدن عند كسره صناعيا في اتجاهات غير تلك التي ينفصّل عندها

قوة الطرق و السحب: امكانية تشكيل المعدن

الوزن النوعي: يمكن تحديده معملياً و تتميز المعادن إلى خفيفة بوزن نوعي 2.5 , و متوسطة 3.5 , إلى ثقيلة أكثر من 4.5

3- الخواص الحسية: الرائحة، المذاق، الملمس

4- خواص أخرى:

- الاشعاع الذري
- المغناطيسية
- الكهربائية
- درجة حرارة الانصهار

التصنيف الكيميائي للمعادن

- يوجد في القشرة الأرضية نحو 2000 إلى 4000 معدن، تدخل في تكوين اغلب الصخور ولمعرفة وتشخيص المعادن بعضها عن بعض يجب دراسة خواصها الكيميائية والفيزيائية.
- ويمكن تصنيف المعادن حسب تركيبها الكيميائي إلى عدة مجاميع متشابهة هي:
 - **1-الاكسيد Oxides** / تمثل مجموعة الاكسيد معادن كثيرة ذات قيمة اقتصادية مثل الكوارتز SiO_2 والهيماتايت Fe_2O_3

- 2. المعادن العنصرية Native elements** (الفلزية والافلزية) / حيث تمثل المعادن التي تكون بحالتها العنصرية الحرّة مثل الذهب والكبريت والماس والكرافيت.

3. الكبريتيدات Sulphides / تعتبر من اهم المجموعات اذ تضم الخامات المعدنية مثل البايرايت FeS_2 والكاللينا PbS

4. الكبريات Sulphates و تتكون من اتحاد مجموعة الكبريات SO_4 مع العناصر مثل معدن الجبس $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ والانهيدرايت CaSO_4

5. الهايليدات Halides / تتميز هذه المعادن بسيادة الهالوجينات ذات الشحنة السالبة مثل معدن الهايليت $\text{NaCl}, \text{Br}, \text{F}, \text{I}$

6. الكاربونات Carbonate / تتكون هذه المعادن من اتحاد مجموعة الكاربونات بالعناصر الاخرى مثل الكالسيت CaCO_3

7. الفوسفات Phosphates / تحتوي معادن الفوسفات على ايون الفوسفات PO_4^{3-} كوحدة بنائية اساسية مثل معدن الاباتايت $\text{Ca}_2(\text{FCL})(\text{PO}_4)_3$

8. السيليكات Silicates / وهي من اكثر المعادن انتشارا في القشرة الارضية حيث تؤلف 90% من معادنها وتشمل معادن الفلسبار

نشأة المعادن

ت تكون المعادن في الطبيعة نتيجة للعمليات التالية :

1- النشاط الناري

- التبلور من السائل الصهاري
- التبلور من المحاليل الحارة

2- عمليات الترسيب

- التبلور من المركبات الملحية لمياه البحار و المحيطات
- تكون بعض المعادن في صورة خامات معدنية رسوبية المنشأ.

3- عمليات التحول

- تكون معادن جديدة بتأثير عوامل التحول مثل الكرافيت(من الفحم)
- التكون بتركيز الغازات قرب فوهات البراكين

• المعادن وتأثيرها البيئي

- بعض المعادن مثل الكالينا (PbS) والبيريت (FeS2) وجودهما غير مستحب لأنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ب تكون التحلل البيئي الذي ينشأ عندما تبني الأنفاق والطرق والمناجم في المناطق التي تحتوي صخورها على الفحم الطبيعي. وذلك لأن صخور الفحم تحتوي على معادن الكبريتيدات التي من أهمها البايرايت.
- فعند تعرض هذه المعادن للأكسدة تنتج مركبات كيميائية جديدة تعرف بهيدروكسيدات الحديد (الليمونايت) وحمض الكبريتيك الذي يؤدي إلى التآكل السريع للصخور ورفع حامضية الماء والمياه الجوفية والهواء في المناجم مما يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية للمنجمين والعاملين في المناجم. فضلاً عن الأمطار الحامضية.

الصخور Rocks

Igneous Rocks .1

Sedimentary Rocks .2

Metamorphic Rocks .3


الصخور النارية

Igneous Rocks

- الصخور النارية وتسمى ايضاً الصخور الأم او الصخور الاولية لانها اول انواع الصخور التي تكونت على سطح الارض بعد تصلبها، وتعرف على انها تلك الصخور التي تتولد من تصلب الصهارة الصخرية داخل او خارج جسم الارض.
- ويقصد بالصهارة المنصره او العجينة الصخرية المعقدة التركيب المؤلفة اساساً من معادن سيلكاتية بهيئة سائلة الى جانب كميات لا باس بها من بخار الماء والمواد المتطايرة. وعليه وحسب مكان التبلور تقسم الصخور النارية الى:

1. الصخور الجوفية العميقه
2. والصخور الجوفية متوسطة العمق
3. والصخور السطحية او البركانية.

Classification of Rocks









Use your browser's "back" button to return to the data page.




الصخور النارية:

وهي تنشأ من تصلب مادة سلكاتية ذائبة تعرف بالصهير ((Magma)). وعند خروج الصهير إلى سطح الأرض فانه يعرف بالحمم (lava).
وكلمة Igneous (Ignis) من أصل لاتيني ((Fire)) وتعني نار ((Fire)).

تقسم الصخور النارية بصورة رئيسة إلى نوعين اعتماداً على العمق الذي تتكون فيه الصخور والذي يعكس بدوره حجم البلورات المعدنية المكونة للصخرة النارية، هذين النوعين هما: **الصخور النارية الجوفية والصخور النارية الخارجية.**

الصخور النارية والبيئة

- تحيط بالبيئة التي نعيش فيها كثير من الملوثات، سواء أكانت ملوثات يمكن أن نراها أو نلمسها، وملوثات أخرى لا يمكن رؤيتها أو لمسها أو حتى معرفتها وقياسها بسهولة، ومن هذه الملوثات المشعة **غاز الرادون**.
- ويحتل هذا الغاز المركز الثاني بعد التدخين كسبب لسرطان الرئة في الولايات المتحدة. ويوجد غاز الرادون في كثير من المواد التي تحيط بنا مثل التربة والمياه والصخور. وهو غاز عديم اللون والطعم والرائحة، وهو خامل كيميائياً، أي أنه لا يتحد أو يتفاعل مع أي عناصر أو مركبات في الطبيعة.
- ويتركز هذا الغاز بشكل كبير في صخور الجرانيت وبعض الصخور النارية التي تستخدم في بناء المنازل والشقق والمكاتب على شكل أرضيات أو قواطع جدارية.
- وينتقل غاز الرادون خلال الصخور والتربة إلى الهواء، ويمكن أن ينتقل بسهولة إلى بيئة الإنسان .









الصخور الرسوبيّة:

و هي تتشاءم من تماسك الرواسب المفككة التي تتكون نتيجة لعمليات التعرية (التفتيت والنقل) والترسيب، سواء كانت رواسب فتاتية أو كيميائية أو عضوية. هذه العمليات تتكون بسبب نشاط الرياح والمياه والجليديات. تقسم الصخور الرسوبيّة اعتماداً على نوعية الرواسب المكونة للصخرة إلى ثلات أنواع هي: الصخور الرسوبيّة الفتاتية، والصخور الرسوبيّة الكيميائية، والصخور الرسوبيّة العضوية.

الصخور الرسوبيّة Sedimentary Rock

تُنشأ الصخور الرسوبيّة من ترسيب المواد المفتتة أو الذائبة في الماء والتي تنتج من تعرّض الصخور المختلفة لعوامل التجوية وتؤدي التعرية الطبيعية إلى التفتت المكانيكي للصخور.

الخصائص العامة للصخور الرسوبيّة:

1. صخور هشة
2. الطبقات
3. وجود حفريات
4. تكون من حبيبات مستديرة او من بلورات معدنية تحوي كثير من الخامات المعدنية
5. ألوان فاتحة ، ولها تراكيب خاصة : علامات النيم، شقوق الطين

الصخور الرسوبيّة الفتاتية:
ت تكون نتْيَةً لتصلُبِ الفتات الصخري والقطع المعدنيّة
التي تتفتت نتْيَةً للعمليّات الجويّة وتتقلّ وترسُب ومن
ثُم تتصلُب.

الصخور الرسوبيّة الكيميائيّة:
ت تكون نتْيَةً لتصلُبِ الرواسب الناتجة من المحاليل
المائيّة المشبعة، والذي يحصل كنْتِيجة لبعض التفاعلات
اللاعضويّة في المياه.

الصخور الرسوبيّة العضويّة:

ت تكون من تجمع هياكل الكائنات البحريّة أو بقايا النباتات وتماسكها، وهي عادةً ما تكون مترافقـة مع رواسب أخرى فتاتيـة أو كيميائـية والتي تعمل كمادة لاحمة تربط قطع المواد العضويـة مع بعضـها مكونـة الصخور الرسوبيـة العضويـة، لذلك يـعد هذا النوع من الصخور في بعض المصادر تابـعاً لكل من النوعـين السابـقـين.













© Da



NASA

الصخور الرسوبيّة والبيئة

1. بعضها يشكل خطراً بيئياً، خاصةً إذا كانت الأرض التي تبني عليها المساكن تحتوي على طبقات مفككة أو سهلة الحركة مما يؤدي إلى تكون انهيارات أرضية.
2. إذا كانت تحتوي على طبقات من الجير أو الدولومايت والمياه الجوفية الحمضية تكون ما يعرف بالحفر البالوعية وتكون أيضاً انهيارات أرضية.
3. إذا كانت تحتوي على طبقات طينية (بإمكان الطين امتصاص كميات كبيرة من الماء وثم تمدده مما يؤدي إلى تكون تصدعات للمنازل وانهيارات أرضية على المرتفعات والطرق الجبلية).
4. الرواسب المفككة تؤدي إلى تكون انهيارات تعرف بالجريان أو السيل الطينية الجارفة خاصةً على المناطق المحيطة بالجبال الجرداً والجبال البركانية بعد الأمطار الغزيرة.



Photo courtesy of Doug Gouzie, 2006



1



The carbonate in the rain water dissolves the limestone bedrock.

2



Thus, a cavity is formed in the bedrock.

3



Soil and rocks start falling into this cavity, and the void continues to grow upwards.

4



Eventually, the overburden collapses, leading to a sinkhole.

الصخور المتحولة metamorphism rocks

الصخور المتحولة هي الصخور الناتجة عن تحول الصخور المختلفة بسبب تغير الظروف المحيطة بها، وهي تعد أحد أنواع الصخرية الرئيسية المشكلة للأرض فضلاً عن الصخور النارية والرسوبية.

- عمليات التحول هي التي تجري على أعمق تحت نطاق عمليات التجوية والتعريمة وبصورة عامة إلى أعمق أكثر من (1كم).

الصخور المتحولة

- عمليات التحول غالباً ما يصاحبها تغير في التركيب المعدني للصخر الأصلي، وهذا التغير يتمثل بعمليتين رئيسيتين وهما إعادة تبلور (Recrystallization) لمعادن الصخر الأصلي حيث يحصل نمو حجمي لهذه المعادن.
- أو تبلور لمعادن جديدة (Crystallization) لم تكن موجودة في الصخر الأصلي والتي تكون مستقرة تحت الظروف الفيزيائية والكيميائية الجديدة المحيطة بالصخور.







الصخور المتحولة والبيئة

أخطر الصخور هي التي تحتوي على الأنسجة المتصفرة فهي تعتبر خطرة بيئيا لأن التصفح عبارة عن خطوط ومستويات ضعف في الصخور المتحولة. فإذا بنيت المنازل أو السدود على صخور تحتوي على تصفح يجب الأخذ بعين الاعتبار اتجاه هذه المستويات لأن الماء بإمكانه التغلغل من خلالها والتأثير على المساكن أو السدود أو الطرق الجبلية



www.ecosistema.ru







Plate tectonic Lecture five

• نظرية الاطباق التكتونية plate tectonics theory كانت عبارة عن مجموعة من الاراء والافكار جاءت لتفسير الكثير من الظواهر الجيولوجية السطحية وتحت السطحية ، وهي تعتبر النظرية الاكثر قبولًا في الاوساط العلمية ومن خلالها يمكن تفسير الظواهر الطبيعية مثل توزيع الجبال والمحيطات والجزر القوسية والزلزال والبراكين وغيرها

فكرة نظرية الأطباق

- تنص نظرية الأطباق التكتونية على أن القشرة الأرضية هي ليست كتلة واحدة متصلة مع بعضها، بل هي عبارة عن مجموعة من الكتل الصخرية المحطمة التي تشبه مجموعة من الأطباق المقلوبة الموضوعة على سطح كرة، وميزة هذه الأطباق أنها متحركة وليست ثابتة.

• تُقسم القشرة الأرضية في وقتنا الحالي وفق هذه النظرية إلى عدد من الأطباق Plates المتفاوتة الأبعاد، وهي سبعة أطباق رئيسة وعدد من الأطباق الثانوية الصغيرة، ولما كانت هذه الأطباق في حالة حركة مستمرة فهي في حالة تغير مستمر في الشكل والحجم إذ أنها تتحرك بمعدلات سرعة مختلفة في المقدار والاتجاه.




• الأطباقي الرئيسي هي :

1. **Pacific Plate** الطبق الهايدي
2. **Eurasian Plate** طبق أوراسيا
3. **North American Plate** طبق أمريكا الشمالية
4. **South American Plate** طبق أمريكا الجنوبية
5. **African Plate** الطبق الأفريقي
6. **Indian-Australian Plate** الطبق الهندي - الاسترالي
7. **Antarctic Plate** طبق القارة القطبية الجنوبية

• الأطباقيات الثانوية هي :

1. طبق الفلبين Philippine plate
2. الطبق العربي Arabian Plate
3. الطبق الكاريبي Caribbean plate
4. طبق نازكا Nazca Plate
5. طبق القوقاز Cocos Plate
6. الطبق التركي Turkish Plate
7. طبق سيناء Sinai Plate
8. وعدد آخر من الأطباقيات التي لم تحدد أبعادها بدقة حتى الآن



- تأثير الاجهادات على حركة الصفائح القارية
- بسبب طفو الصفائح القارية فوق طبقة الاستينوسفير شبه المائعة ، والمتحركة فسوف تتعرض هذه الصفائح نتيجة للحركة الى تأثيرات قوى تسمى بالجهد stress والذى يعرف بأنه القوة التي تؤثر على الجسم الصلب او الصخور وقد يكون الجهد Compressive او انتضاغاطي او بمعنى كبس و Tensile او اي اجهاد الشد نتيجة لسحب الجسم و stress الذي يؤثر على حركة الجسم في اتجاهات مختلفة او باتجاهين مختلفين او حركة الجسمين الواحد نسبتا الى الاخر .

• اما ال Strain هو التشوه الناتج من الجهد وممكن ان يكون مؤقت او دائمي بالاعتماد على قوة ال stress المؤثرة على الصخور ومدى مقاومته المادة المكونه للجهد . ونتيجة لهذه الاجهادات فان الصخور تمر بثلاث حالات:

• حالة التشوه المرن : Elastic deformation

• ويحدث عندما تغير القوى من شكل الصخور انيا اثناء تأثيرها وتعود الصخور الى حالتها الاولى عند زوال القوى المؤثرة ولا يرافق هذه الحالة اي تركيب جيولوجي جديد

• حالة التشوه اللدن : plastic deformation

عندما يستمر تأثير القوى على الصخور ويصل إلى حد elastic limit اي تتجاوز القوى تأثيرات حد المرونة فتصل إلى طور التشوه اللدن . فعندما تؤثر القوة في الصخور فانها تغير من شكلها وتؤدي إلى حدوث تراكيب جيولوجية جديدة ، وتبقى هذه التراكيب بغياب او زوال القوى المؤثرة ، وهذه التراكيب الجديدة هي تراكيب ثانوية مثال عليها الطيات .

• حالة التشوه بالكسر : rupture deformation

يحدث عندما يكون تأثير القوى كبيرا جدا وعلى نحو لا تتحرك الصخور فيه فتشوه بالكسر ، ويرافق ذلك حدوث تراكيب جيولوجية جديدة هي الصدوع او الفوائق .

• حصول حالات التشویه الثلاثه على الصخور يصاحبها تأثير العوامل الفیزیائیه مثل الحرارة والضغط المحصور *confining pressure* والخواص الداخلية *intrinsic characteristics* ومدى للصخرة استجابه مواد الصخور المختلفه لقوى حسب نوع الجهد المسلط عليها ، وعامل الزمن *time* من العوامل المؤثرة في حساب قوه وفترة تأثير الجهد وحصول التشویه .

Lithosphere


Asthenosphere

Mantle

700Km

Outer Core

Inner
Core





أسباب حركة الأطباقي الأرضية

• افترض هاري هيس ان الغلاف الضعيف يعاني من وجود تيارات حمل حراري Thermal Convection تشبه حركة الماء المغلي في دورق تعمل Currents على تحريك الأطباق المكونة للغلاف الصخري، إذ أن المواد المنصهرة أو شبه المائعة الموجودة في طبقة الأستينو سفير تصعد نحو الأعلى بمعدل (1 سم/سنة) نتيجة لارتفاع درجة حرارتها والذي يؤدي إلى زيادة حجمها وبالتالي نقصان في كثافتها.

• وإن سبب ارتفاع درجة حرارة الصهير يعود إلى الحرارة المتولدة من النشاطات الإشعاعية للمواد المشعة الموجودة في باطن الأرض. وعند وصول الصهير بالقرب من الغلاف الصخري البارد تنخفض درجة حرارة الصهير لذلك فإنه يتحرك جانبياً أسفل الغلاف الصخري حتى تنخفض درجة حرارته إلى حد يسمح له بزيادة كثافته وبالتالي هبوطه إلى الأسفل مرة أخرى.

- كل دورة من دورات تيارات الحمل هذه تسمى خلية حرارية Thermal Cell وهي التي تكون مسؤولة عن حركة الأطباق، إذ أن حركة الصهير نحو الجوانب تعمل على تحريك الأطباق الواقعة فوقها.
- عند حركة تيارات الحمل في خلتين متجاورتين باتجاهين متقابلين فان الطبقين الأرضيين سوف يتحركان نحو بعضهما، أما في حالة حركة تيارات الحمل في خلتين متجاورتين باتجاهين متبعدين فان ذلك يؤدي إلى تباعد الطبقين عن بعضهم.





Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall, Inc.

Tectonic movements relations with Ecology

- حركة الصفائح تؤدي إلى حركة القارات والمحيطات من شأنها أن تغير في البيئات الجيولوجية والجغرافية بسبب التغيرات في:
 - م الواقع خطوط الطول والعرض.
 - إنشاء وإضافة موارد اقتصادية جديدة.
- تحديد المناطق والبيئات التي تتعرض إلى الزلزال والبراكين، وخاصة تلك التي تقع على الحدود بين الصفائح التكتونية أو بجوارها.
- الدورة التكتونية من شأنها جلب الطاقة الحرارية والمواد والعناصر الجديدة إلى السطح وتدوير المواد القديمة إلى أعماق الجبة ، وخلق الحركات الأرضية وتشوه القشرة.

أنواع الحفافات التكتونية

• سطح الأرض يعد وسطاً نشطاً جيولوجياً يعكس نشاطاً باطن الأرض الذي يمثل بمثابة مولداً للحرارة الهائلة التي تعمل على التحرك بتيارات من باطن الأرض إلى السطح الأكثر برودة.

ان التوزيع العالمي للزلزال، وتشويه القشرة الأرضية يميل إلى التركز على طول الحدود الضيقـة بين الصـفـائحـ. معظم السمات الرئيسية على سطح الأرض، مثل الجبال والبراكين، وأحواض المحيطات، قد نشأت نتيجة التفاعلات بين تلك الصـفـائحـ على طول حدودها الضيقـةـ. ونورد هنا بعض التفاصـيلـ الـهـامـةـ عنـ أـلـانـوـاعـ الـمـخـتـلـفةـ منـ حدودـ الصـفـائحـ التكتونـيةـ

أُمْكِن تَمْيِيز ثَلَاثَة أَنْوَاعٍ مِّن حَدُود الصَّفَّا حَتَّى اعْتَمَدَ عَلَى طَبِيعَة حَرْكَة الصَّفَّا حَبْلًا بِالنَّسْبَة إِلَى بَعْضِهَا الْبَعْض.


وَهَذِه الْأَنْوَاعُ هِي :

الحافات الانتقالية (المحافظة)

Transform (Conservative) Plate Boundaries:

タノムヒチノウラカヒユヨクハリヨガクアヌヨガシホクレヘツヤヒツブヌア
ロラミヘモカホメコツケモヒスベキハヤハサシテレヒヨガヨヨヘヨ「カ
ケレニカルもハヨタ. ラゲヌコモリガツカヒツブヤ「もハツカ ヨニカル
ルカ相 らカヒユヨクハリヨカルもシカサユミツラミ らカスヘボツカ カクア
Strike ヴチコモフケルニカルユラネカレヴワホメニカルもヤチユ


Slip Fault




الحافات التصادمية (الهدامة) Convergent (Destructive) Plate Boundaries

تنشأ في مناطق تحرك طبقتين متجاورين نحو بعضهما وينتج عن ذلك تكون نوعين من الانطقالة هما نطاق الغوران ‘collision zone’ ونطاق التصادم ‘subduction zone’ القوى السائدة في هذه الانطقالة هي قوى الضغط

compression forces



• في حفافات الأطباق التقاربية ، تحديداً الغورانية منها يحدث فقدان في القشرة المحيطية نتيجة لغوران الطبق المحيطي أسفل طبق محيطي أو قاري وذوبانه في الغلاف الواهن الأستينوسفير ، لذلك يطلق على هذا النوع من حركة الأطباق بالحركة الهدامة . *Destructive*




(b) Convergent boundary


Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

Oceanic ridge
(plates diverge)

Transform fault
(plates slide past)

Subduction zone
(plates converge)







الحافات التباعية (البناءة)

Divergent (Constructive) Plate Boundaries

تنشأ في مناطق تحرك طبقين متجاورين بعيداً عن بعضهما، وينتج عن ذلك بناء قشرة جديدة نتيجة لصعود المواد المنصهرة من الغلاف الضعيف لملء الفراغ الناتج عن هذه الحركة لذلك يطلق على هذا النوع من حركة الأطباقي بالحركات البناءة. القوى السائدة في هذا النوع من الحافات هي القوى الشديدة وأبرز نتائج هذا التباعد تتمثل بتكون حواجز وسط المحيط.





Mid
oceanic
ridge

ت تكون حواجز وسط المحيط بين طبقتين يتبعان عن بعضهما، أي أنها تمثل موقع الحافة الانتشارية للبناءة. وهذا بالتأكيد يسمح بخروج مواد حارة جديدة من غلاف الانسياب مكونة قشرة محيطية جديدة دافعة المواد القديمة للغلاف الصخري إلى الجانبين. يطلق على الشقوق العميقه الممتدة على طول محور الحاجز المحيطي تسمية وادي التشقق (Rift Valley) الانتشارية للبناءة بين الطبقتين المتبعتين والتي تبني فيها قشرة محيطية جديدة.

إن إضافة قشرة محيطية جديدة عند حواجز وسط المحيط يعني أنه لابد أن يكون هناك تمدد أو زيادة في حجم الأرض باستمرار أو أن الغلاف الصخري لابد وأن يتحطم في مكان آخر بما يعادل تقريباً المواد المضافة. وحيث أنه ليست هناك أدلة قاطعة تدعم فكرة تمدد كبير في سطح الأرض لذلك فان عملية تحطيم جزء من الغلاف الصخري هي الأكثر قبولاً وهو ما يفسر عدم تجاوز عمر صخور القشرة المحيطة زمن ما قبل الجوراسي الأوسط (200 مليون سنة مضت).

Some Geologic Rates

Cutting of Grand Canyon

- **1 cm/15 yr**

Uplift of Alps

- **1 cm/20 yr.**

Opening of Atlantic

- **2.8 cm/yr.**

Uplift of White Mt Helens

- **1 cm/190 yr.**

Movement of San Andreas Fault

- 5 cm/yr .

Growth of Mt. St. Helens

- 10 cm/yr.

Deposition of Niagara Dolomite

- 1 cm/100 yr.

Plate tectonics

Lecture six

Plate Tectonics

- القشرة الخارجية للارض تتحرك لـ سنتمترات قليلة / سنة
- الحركة هذه تدعم بواسطة التيارات الحرارية الداخلية للارض .
- تتشكل عنها :
 - 1. الاهزات الارضية Earthquakes .
 - 2. النشاط البركاني Volcanoes .
 - 3. الحركات البانية للجبال Mountain-Building (Orogeny) .
 - 4. تشكيل القارات Configuration of Continents .

- تكتونية الصفائح – تؤكد هذه النظرية على ان سطح الارض يتالف من مجموعة من الصفائح الصلدة ذات حركة نسبية .
- حركة هذه الصفائح تخضع للعديد من العوامل الارضية مثل :
 - النشاط البركاني *volcanism*
 - العوامل المناخية *climate*
 - النشاط الزلزالي *seismic*
 - العوامل الحياتية *biology*
- العوامل الجوية *atmospheric*, كل هذه العوامل تلعب دورا في الجيولوجيا البيئية لاسيما في الكوارث الطبيعية .

الموّجات الزلزالية



- ▶ تُعرض القشرة الأرضية لما يقدر بحوالي 1.5 مليون زلزال سنوياً وتتراوح شدتها بين زلزال بالغة الضعف لا يشعر بها الإنسان لكنها تُرصد بأجهزة رصد الزلازل، وأخرى باللغة التدمير.
- ▶ الزلزال تعتبر من الكوارث الطبيعية الخطيرة على حياة الإنسان التي لم يستطع حتى الآن السيطرة عليها.
- ▶ تكمن خطورة الزلزال بحدوث ذعر ورعب بين البشر بسبب تأثيرها الخطير على المدن ومرافقها المتعددة.

▶ تسبب الزلازل أيضاً تشققات على سطح الأرض والتي تؤدي بدورها إلى سقوط المنازل ونكس وسقوط الطرق والجسور والمنشآت المختلفة.

▶ أن بإمكان الزلازل أيضاً التسبب بحدوث الفيضانات العارمة بسبب تصدع السدود المائية.

▶ أكثر المؤثرات خطورة هي الحرائق التي تحدث بعد الزلزال الناتج عن انكسار أنابيب الغاز والماء وسقوط أعمدة الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك فبإمكان الزلازل التسبب بحدوث انهيارات الأرضية والناجمة عن الاهتزاز العنيف للأرض.

- من بين تلك الزلال العنيفة زلزال بيرو الذي حدث في 1940 ولمدة 40 ثانية فقط ترك وراءه منطقة مدمرة تماماً بلغت مساحتها 138 الف كيلومتر مربع وراح ضحيته أكثر من 50 ألف قتيل و 20 ألف جريح وتشرد بسببه أكثر من مليوني شخص
- وقد ازال الزلزال 12 مدینه وقرية كبيرة من بيرو بالإضافة إلى تدمير مئات من القرى الصغيرة

- مدینه شیراز جنوب ایران شهدت فی عام 1972 زلزالاً مروعاً بلغت شدته 9.5 وقد ادى الى اهتزاز منطقه بلغت مساحتها 400 کیلومتر مربع
- وقد اختفت معالم اربع قرى تماماً نتیجه لهذا الزلزال ووصل عدد الضحايا اكثر من 25 الف قتيل

نشأة الزلزال

- تنشأ الزلزال نتيجة للأضطرابات التي يتعرض لها باطن الأرض ويمكن تصنيف الزلزال إلى مجموعات مختلفة تبعاً للعوامل التي ساعدت على حدوثها ، من بين هذه المجموعات نذكر

1- الزلزال المصاحبة لحدوث التصدع :

اكتدت الدراسات الجيولوجية والسيسمولوجية الحديثة أن أهم أسباب الزلزال يعزى إلى تعرض صخور القشرة الأرضية لحركات صدعية عنيفة ،

• وقد حقق العلماء هذه النتيجة من خلال تعریض قطعة صخرية لضغط هائل عليها وهي في باطن الارض على عمق 100 ميل عن سطح الارض ولاحظوا ان الصخرة تبدأ بتغيير شكلها ثم تتمزق في النهاية الى شطرين او اكثر بفعل التصدع والانكسار .

واستطاع العلماء تحقيق هذه التجارب على مشاهدات حقلية في الطبيعة وذلك عن دراسة الزلزال الذي صاحب حدوث صدع سان اندریا في كالفورنيا 1906 ، قبل اشهر عديدة من حدوثه

- فقد قامت مصلحة المسح الجيولوجية الامريكية USGS بدراسة التكوين الجيولوجي لمنطقة الصدع. وقد تبين بأن صخور المنطقة كانت تتعرض لحركات رفع تدريجية بسيطة Warping وتغيير تدريجي مستمر على شكل الطبقات. ثم نجم عن هذه الحركات في النهاية تصدع الطبقات جانبيا بشدة وحدث زلزال كبير عام 1906
- منها دراسة الأستاذ Reid لتطور حدوث حركات الرفع التدريجية والزحمة الجانبية للطبقات الصخرية في ثلاثة فترات متعاقبة:

- من 1851 - 1865 لفترة 14 سنه
- 1874 - 1892 لفترة 18 سنه
- 1906 - 1907 لفترة حدوث الصدوع العظيمة وقد صاحبها حدوث زلزال عنيفة ومدمرة في حينها

2- الزلزال المصاحبة لحدوث البراكين :


كان يعتقد من قبل ان البراكين تساهم في حدوث هزات ارضية عنيفة بسبب التشابه للتوزيع الجغرافي الحالي لكل من الزلزال والبراكين وخاصة حول حلقة النار بالمحيط الهادئ.

ولقد بينت الدراسات الجيولوجية والسيسمولوجية الحديثة بأن الزلزال بحلقة النار بالمحيط الهادئ لا يرجع الى سبب الثورانات البركانية

بل يرجع السبب الى طبيعة التراكيب الجيولوجية لتلك المنطقة الحديثة التكوين والضعيفة جيولوجيا والتي لم تستقر طبقاتها الصخرية بعد وتعرضها الدائم لفعل الصدع

وقد اتضح من الدراسات الجيولوجية بأنه اثناء حدوث بعض الثورانات البركانية العظمى قد تكون الزلازل في تلك المناطق الضعيفة جيولوجيا . وتنتمي المراكز الباطنية للزلزال التي تصاحب البراكين بأنها تكون قريبة من السطح وتفتقر موجاتها الزلزالية على منطقة محدودة الأبعاد ضمن منطقة البراكين نفسها


أكثـر المـناطـق تضرـرا هـي الـوـاقـعـة ضـمـن المـركـز السـطـحـي لـلـزـلـزال



• لا تنتشر الزلزال على سطح الارض بصورة اعتباطية بل نجدها تجمع بشكل واضح في احزمه معينه وتكون هذه الاحزمه الزلزالية سوية مع الفوهات البركانية والسلالس الجبلية الحديثه التكوين مما يعطي دلالات واضحه على ان الارض هي ابعد ما يكون عن السكون وان هذه الفعالities الحركية هي انعكاس للديناميكية الحركية الباطنيه للارض.

واعتمادا على نظريه الصفائح فيكون الحد الفاصل لتلامم الصفائح مركزا للفعالities الزلزالية والبركانيه والبنيانيه المختلفه واقعه ضمن الصفائح القارية والمحيطيه كل حسب تواجدها وتوزيعها مع الاخرى .

فحدد الحزام الزلزالي الذي يحيط بالمحيط الهادئ والذي تقع عليه %80 من الزلالزل وهناك الحزام الزلزالي الذي يمتد في وسط المحيط الاطلسي من اقصى الشمال الى الجنوب . وهناك الحزام الزلزالي (الالب - همالايا) (الذي تقع عليه %15 من الزلالزل والذي يمتد من المحيط الاطلسي مارا بالمغرب والجزائر عابرا الى وسط اوربا وايطاليا فاليونان وتركيا فايران مارا بسلسل جبال طوروس وزاكروس المحاذيه للعراق ومستمرا الى جبال الهملايا ثم يتوجه جنوبا الى جزر الهند الغربية والفلبين ليلتقي مع حزام المحيط الهادئ .



أنواع الزلزال

اعتماداً على عمق بؤرة الزلزال تقسم الزلزال إلى الانواع التالية :

| نوع الزلزال | عمق بؤرة الزلزال |
|------------------|-------------------------------|
| الزلزال الضحلة | أعماق لا تزيد عن 70 كم |
| الزلزال المتوسطة | أعماق تتراوح بين 70 - 300 كم |
| الزلزال العميقة | أعماق تتراوح بين 300 - 700 كم |



اعتماداً على طبيعة النشأة :

- **الزلزال الطبيعية المنشأ:-**

تحدث بسبب عوامل طبيعية لا دخل للإنسان بها، وهي عادة تكون مصاحبة للحركات الأرضية لصفائح التكتونية من حركات تباعدية أو تصادمية، وتكون مصاحبة لانفجارات البركانية.

- **الزلزال الغير طبيعية المنشأ:-**


وهي التي يتسبب الإنسان بحدوثها عن طريق :

- (1) إنشاء السدود والبحيرات الصناعية.


- (2) ضخ المياه والمحاليل داخل الآبار.

- (3) استخراج البترول.

- (4) إجراء التجارب النووية تحت سطحية.




- **Tsunami** موجات التسونامي • هي موجات بحرية عالية شديدة التدمير تنشأ نتيجة للهزات الأرضية المصاحبة للانكسارات الأرضية لقاع المحيطات أو الانفجارات البركانية ضمن المناطق البحرية. سرعة هذه الموجات تتراوح بين 500 - 950 كم/ساعة ،



في 26 ديسمبر /كانون الأول 2004، وقع زلزال تحت البحر كان مركزه على مسافة من الساحل الغربي لجزيرة "سومطرة" الإندونيسية وسبب زلزال البوكسينج داي في حدوث موجات مدمرة على طول سواحل اليابسة المطلة على المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلداً، وإغراق المناطق الساحلية بسبب ارتفاع الموجات لمدى كبير جداً وصل إلى 30 متراً. وتعتبر هذا الحادثة واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في التاريخ.

الزلزال في القارات continents

• تظهر الزلزال في القارات نمطاً أكثر توزيعاً مقارنة بالحواض المحيطية ، لكنها تظل تتركز على شكل انتفخة منها وعلى شكل عشوائي . تحيط بهذه الانتفخة الزلزالية انتفخة صدعية تفصل بين تلك الانتفخة الزلزالية الكبيرة للقشرة الأرضية التي يطلق عليها الصفائح . ويظهر الشكل التالي المناطق التي تحدث فيها الزلزال من الناحية الجيولوجيا التكتونية :



يمكن ان تصنف الزلزال اعتمادا على اعماقها ، او يمكن ان تصنف اعتمادا على الكمية المطلقة للطاقة المتحررة عند حصول الزلزال وتسماى هذه بالمقدار الزلزالي (Earthquake magnitude) وقد استنبط العالم الزلزالي رختر هذا المقياس الزلزالي المطلق والذي تتراوح درجاته بين 0-8 وصنفها الى زلزال كبيرة وزلزال صغيرة .

ويمكن ان تصنف الزلالزل وفق الشدة الزلزالية (Earthquake intensity) حسب درجه التخريب الذي تحدثه الهزه الارضيه في موقع ما . من اهم هذه المقاييس واكثرها شيوعا هو مقياس مرکلي المعدل (Modified Mercally scale) الذي يقسم الى 12 قسم ويبدا من الاقل شدة عند 1 لا يتحسسها الا الجهاز صعودا الى الدرجات الاكثر تدمير التي تؤثر على تهدم المنشآت والمباني

| درجة الزلزال | مدى الاهتزاز | تأثيرها على مناطق العمران |
|--------------|----------------------|---|
| I | بالغة الضعف | لا يحس بها سوى اجهزة التسجيل |
| II | ضعيفة جدا | لا يشعر بها سوى سكان الطوابق العليا من المباني |
| III | خفيفة | يشعر بها الناس اثناء اوقات راحتهم في المنازل |
| IV | معتدلة | يشعر بها العاملون وتهتز نوافذ وابواب المنازل |
| V | محسوسة او قوية نسبيا | توقف النائمين |
| VI | قوية | تحدث تلفاً محدوداً في المنازل |
| VII | قوية جدا | تشقق جدران المنازل |
| VIII | مخربة | تساقط مداخن المنازل وتنهدم اجزاء المنازل القديمة |
| IX | مدمرة | تساقط المنازل - قد يلقي بعض الناس مصرعهم |
| X | شديدة التدمير | تساقط كثير من المنازل - تحطيم السodos - انزلاق الارض |
| XI | بالغة التدمير | تدمير عام للمنطقة ولا يبقى منها سوى القليل من المنشآت - تحدث شقوف واسعة في الأرض |
| XIII | مفجعة وشاذة | تدمير كامل المنشآت العمرانية وتطاير اجزاء منها في الهواء - انحناء سطح الأرض واختلاف مناسب سطح الأرض |

التأثيرات الناتجة عن حدوث الزلزال العنيفة :

- تتعرض القشرة الأرضية لفعل الكثير من الزلالز بحيث بعض المناطق التي يكثر ت تعرضها للزلزال قد يصل معدل ت تعرضها للزلزال كل بضعة دقائق .
 - اغلب هذه الزلالز لا يشعر بها الانسان تسجلها الاجهزه الزلزالية فقط
 - يشعر الانسان بفعل الزلزال اذا ما حدث الزلزال في مناطق مزدحمة بالسكان والمنشآت العمرانية المختلفة. وينجم عن حدوث الزلزال
- 1- اشتعال الحرائق :

التأثير الناتج عن اشتعال الحرائق نتيجة للزلزال اعظم بكثير من تأثيرات الهزات الأرضية نفسها. 95% من التدمير بسبب الزلزال يكون نتيجة لأندلاع الحرائق في المنازل والمنشآت العامة

• 2- تدمير المنشآت العمرانية

تعمل الزلازل العنيفة على تدمير جدران المنازل وتساقطها خاصة في المناطق القديمة من المدن. وقد ينتج عن تموجات قشرة الارض اثناء خطوط السكك الحديدية وتدمير القنطر والجسور كما حدث في زلزال اليابان المدمر عام 1923 وزلزال المكسيك عام 1957 حيث دمرت جميع المنازل والابنية الانشائية ونجى برج لاتينو-أمريكانو الحديث البناء

والزلزال الاعنف حدث في اليابان بلغ 8.9 على مقياس العزم الزلزالي ، قبلة سواحل شرق اليابان يوم 11 مارس 2011 ونجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادئ، تقع بؤرة الزلزال على بعد 373 كم شمال شرق العاصمة طوكيو . كما نجم عن الزلزال تدمير مطار سنداي في اليابان وتسجيل أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات

• وتدمر البنية التحتية في المحطات النفطية والمحطات النووية وتوقفها عن العمل اما وكالة الطاقة: فقد تم اغلاق محطات نووية قرب منطقة الزلزال في اليابان نتيجة ل تعرضها الى الضرر وتسرب اشعاعات منها . ويعد هذا الزلزال أعنف الزلزال في تاريخ اليابان منذ بدء توثيق سجلات الزلزال قبل 140 عاما.

3- الموجات الزلزالية البحرية Seismic sea waves

عندما تحدث الزلزال في قاع المحيط قد ينجم عن ذلك حدوث اضطرابات عنيفة في مياه المحيط وتنخذ شكل امواج عالية (تسونامي) واول علامة بداء حدوث هذه الموجات البحرية انسحاب المياه بشدة من الشاطئ نحو البحر ، ثم بعد بضع دقائق ترتد الأمواج ثانية الى خط الساحل بقوة وعنف على شكل موجات بحرية عالية جدا وينجم عنها تدمير المنشآت العمرانية على خط الساحل وتمتاز سواحل اليابان وجزر هاواي باكثر المناطق تعرضا لموجات التسونامي وتصل سرعة الموجة الى 490 ميل بالساعة وتبلغ ارتفاع 45 قدم

4- الانزلاقات الأرضية الزلزالية Landslides

- عندما تتعرض المناطق الجبلية الشديدة التضرس ذات الحافات الصخرية العالمية والتي يكثر فيها التكوينات الرملية والطينية او مناطق التلال الطينية للزلزال العنفيه فكثيرا ما تحدث فيها الانزلاقات الأرضية ، ولا تزيد نصف قطر المنطقة المعرضة لمثل هذه الانزلاقات عن 30 ميل من أشهر الانزلاقات الطينية التي نتجت بفعل الزلزال حدثت في مدینه بورت رویال في جمایکا عام 1962 ، اذ اكتسحت الرکامات الطينية والاتربة 60% من المدینه وقتلت 20000 نسمة

- 5- تشقق سطح الارض **Cracks in the ground**
- من المظاهر الخطرة تشقق سطح الارض وابتلاعها
لكل شيء يمكن ان يسقط عبر فتحات الشقوق كما نجم
عن زلزال طوكيو عام 1923 وزلزال عام 2011
تشققت اسطح الارض وتدمير اجزاء واسعة من سطح
المدينه
- وزلزال كاليفورنيا عام 1906

6- تغير مناسيب سطح الارض Changes in land level

- قد يصاحب بعض الزلازل العنيفة تغير مناسيب اجزاء واسعة من اراضي المنطقة التي اصبت به وذلك بسبب هبوط بعض الاراضي وارتفاع بعضها عن الاخر كزلزال عام 1811 في كل من ولايتي ميسوري وتينيسي حيث هبطت اجزاء واسعة من الارض بلغت الاف الاميال المربعة بحيث كونت بحيرات هابطة معدل مساحة هذه البحيرات 20 ميل مربع
- ومن الزلازل المشهورة التي غيرت مناسيب الارض كزلزال خليج ياكوتات في الاسكا عام 1899 ، وزلزال شيلي وكالفورنيا عام 1906 ، وزلزال خليج ساجامي عام 1923

أقوى الزلزال:-

زلزال شمال شرق اليابان 11\3\2011 قوته 8.9 درجات على مقياس ريختر.

زلزال كاتربيري (نيوزلندا) 4/10/2010 قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

زلزال تشيلي 2010 قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر
زلزال هايتي 2010 قوته 7 درجات على مقياس ريختر قتل حوالي 230 ألف شخص وشرد أكثر من مليون شخص.











© EPA



علم الزلازل والاعتبارات البيئية

يسbib وقوع الزلازل في المناطق المأهولة بالسكان اضرار بشرية ومادية كبيرة لذلك فان العمل على تقسيم الاقاليم تبعا لاحتمالات الشدة الزلزالية القصوى المتوقعة تعتبر من الممارسات الجديدة ذات الطابع البيئي لاجل تقليل الخسائر البشرية والمادية من خلال

- تجنب اقامه المنشآت والمشاريع الضخمة في المناطق العالية الزلزالية .
- اتباع مواصفات خاصة للبناء المقاوم للزلازل عند إنشاء المباني و السدود و المرافق العامة .
- تطوير الملاكات والامكانيات المادية ووسائل الدفاع المدني لغرض مواجهة المشاكل و عمليات الانقاذ وتقليل الخسائر بعد حدوث الكوارث البيئية
- زيادة وتشجيع البحوث الاكاديمية والمشاهدات العملية التي يجريها العلماء لوضع اسس علميه للتنبأ بوقوع الزلازل واخذ الاجراءات اللازمه

- تزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بأنظمة للإغلاق الآوتوماتيكي عند حدوث الزلازل .
- توعية السكان بكيفية التصرف لحظة وقوع الزلزال و إجراء التمارين لذلك .
- تزويد مناطق الخطر الزلزالي بأجهزة دفاع مدني فاعلة لكي تتمكن من إيواء من شردهم الزلزال و معالجة المصابين و الدفن السريع للجثث و إخراج المدفونين تحت الأنقاض .
- توأمة المستشفيات و تزويدها بمولادات كهرباء احتياطية .
- ضمان سرعة وصول المعدات اللازمة للإنقاذ و تسهيل وصول فرق الإنقاذ المختلفة عبر المطارات في هذا الوضع الاستثنائي دون إجراءات روتينية كالجمارك و تأشيرات الدخول .