


قائمة تحرير Edit

تستطيع من خلال هذه القائمة القيام بالكثير من المهام مثل نسخ و نقل و حذف البيانات و ادراج متغيرات او حالات في اماكن محددة، و فيما يلي عرض لاهم الاجراءات المستخدمة في هذه القائمة.



-حذف المتغيرات (الاعمدة)

لحذف عمود او اكثر بما يحتويه من بيانات، حدد عنوان العمود بالنقر على اسم المتغير في اعلى العمود و احذفها بالنقر فوق clear من قائمة edit.

-حذف الحالات او الصفوف

لحذف صف او اكثر بما يحتويه من بيانات، حدد الصف بالنقر على رقم الصف في الجانب الايسر ثم انقر على clear من قائمة edit.

-ادراج متغير (عمود)

يمكنك اضافة متغير جديد في الموقع الذي تحدده باتباع الخطوات الاتية:

-انقر اسم المتغير الذي تريد اضافة عمود جديد قبله.

-من قائمة edit اختر insert variable، سيظهر عمود فارغ يعطيه البرنامج اسم Var0001 يمكن تغييره من شاشة variable view.

-ادراج حالات (صفوف)

يمكنك اضافة حالة جديدة الى البيانات المدخلة و ذلك باتباع الخطوات الاتية:


-انقر رقم الحالة الذي تريد اضافة حالة جديدة قبلها.

-من قائمة edit اختر insert cases، سيظهر صف فارغ.

-البحث عن الحالات

اذا اردت الانتقال الى حالة محددة، اتبع ما يلي:

-انقر فوق الامر go to case من قائمة edit فيظهر مربع حوار كما يلي:




-اكتب رقم السطر الذي ترغب في الانتقال اليه ثم اختر ok.

-البحث عن قيم المتغيرات

اذا رغبت في البحث عن قيم لمتغيرات معينة انقر فوق اسم المتغير الذي يحتوي البيانات المراد البحث عن قيمة فيها ثم اتبع ما يلي:

-انقر فوق الامر find من قائمة edit سيظهر مربع الحوار التالي:



-في مربع find ادخل القيمة التي تبحث عنها ثم انقر على find next.

-نسخ و نقل البيانات

يمكنك نسخ بيانات متغير او حالة الى مكان جديد و بالتالي الحصول على نسختين متطابقتين من البيانات، او نقل بيانات فرد او متغير الى موقع اخر، و ذلك باتباع الخطوات الاتية:

-حدد المتغير (العمود) او الحالة (الصف) الذي تريد نسخها او نقلها.

-اختر الامر copy للنسخ او الامر cut من قائمة edit.


-انقر اسم المتغير (العمود) او رقم الحالة (الصف) الذي تريد نقل او نسخ المتغير او الحالة قبلها.

-انقر الامر insert variable من قائمة edit اذا كنت تنقل او تنسخ متغير، او اختر insert case اذا كنت تنقل او تنسخ حالة.

-انقر اسم العمود او السطر الجديد الذي تم اضافته ثم انقر فوق paste من قائمة edit.

-استبدال قيم المتغير

بامكاننا تغيير قيم العمود من خلال النقر على الامر replace من قائمة edit سيظهر لنا مربع الحوار التالي:



في مربع find نكتب قيمة المتغير التي نرغب بتغييرها.

في مربع replace with نكتب القيمة الجديدة ثم ننقر على replace ثم close سنتغير قيمة واحدة.

اذا اردنا تغيير كل القيم المماثلة في العمود للقيمة الجديدة نختار replace all ثم close.